

Microsoft Outlook 設定方法

(SSL 対応 POP 設定版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で hagnet.ne.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報


アカウントの種類	POP
メールアドレス	ご自身のメールアドレス
受信メールサーバー	mail.hagnet.ne.jp
送信メールサーバー	mail.hagnet.ne.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	ご自身のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

(1) スタートメニューより Outlook を起動します。



(2) メールアカウントを入力し、[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

✕

 Outlook

メールアドレス


ご自身のメールアドレス

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

(3) [POP]を選択します。



(4) 「パスワード」を入力し、「接続」を選択します

POP アカウントの設定

ご自身のメールアドレス [\(別のユーザー\)](#)

パスワード

前に戻る

接続

(5) 設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

POP アカウントの設定
ご自身のメールアドレス (別のユーザー)

受信メール

サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

既存のデータ ファイルを使用


参照...

前に戻る

●サーバー情報

受信メールサーバー	mail.haginet.ne.jp と入力します。
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックします。
送信メールサーバー	mail.haginet.ne.jp と入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) アカウントの追加が開始します。



(7) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[完了]をクリックします。以上で設定完了となります。

※[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]をしない場合、チェックを外します。

