Windows Live Mail 設定方法

萩テレビ株式会社

このマニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Windows Live Mail で haginet.ne.jp ドメインのメールの送受信をするための設定になります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	ご自身のメールアドレス
受信メールサーバー	mail.haginet.ne.jp
送信メールサーバー	mail.haginet.ne.jp
送信サーバー	587
(SMTP)	
アカウント名	ご自身のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

1. 設定情報を開きます

Windows Live Mail を開き、左側に表示されている下図の位置を右クリック
開いたメニューの中にある「プロパティ」をクリックします。



2. サーバの設定を変更します。

「サーバー」をクリックし、下図のように表示されていることを確認
②受信メール(POP3)を「pop.haginet.ne.jp」から「mail.haginet.ne.jp」へ変更
③送信メール(SMTP)を「smtp(auth).haginet.ne.jp」から「mail.haginet.ne.jp」へ変更
④ユーザー名を「u000xxxx」から「ご自身のメールアドレス」へ変更
⑤下図の「認証された POP (APOP)を使用してログオンする」にチェック
⑥下図の「このサーバーは認証が必要」にチェック



- 3. サーバーの設定の変更。
- ①「詳細設定」をクリックし、下図のように表示されていることを確認
- ②「このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」にチェック
- ③「25(587)」を「587」へ変更
- ④「このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」にチェック
- ⑤「適用」をクリック後「OK」

■ Haginet.ne プロパティ ×
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号 (3) 587 へ変更
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 25 既定値を使用(<u>U</u>)
② □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110 年 ④にチェックをつけると[995]に自動で書き換わります
④ □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト(<u>T</u>) 短い 長い 1分
送信 □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60 🗼 KB
配信
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□ サーバーから削除する(R) 5
✓ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>)
(5) OK キャンセル 適用(<u>A</u>)